

# Android メール 初期設定

1. ホーム画面より「メール」をタップします。




2. 受信トレイの左側の横棒三本のアイコンをタップします。  
※初めて設定する場合は、5. の画面から設定となります。



3. 「設定」をタップします。



4. 「+アカウントを追加」をタップします。



5. 「アカウント設定」画面に移動します。

入力欄に、ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを入力後「手動セットアップ」をタップします。



6. 「POP3」をタップします。



7. ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを入力後、右下の三角形をタップします。



8. 次に各入力欄に下記の通り入力し、右下の三角形をタップします。

- ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。
- サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- ポート → 「110」を指定します。
- セキュリティの種類 → 「なし」を選択します。
- サーバーからメールを削除 → 「〇日後(に削除)」を選択します。

※任意の日数をお選び下さい。

The screenshot shows a mobile application interface for account settings. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, battery (82%), and time (10:33). Below the status bar is an orange header with the text "アカウント設定". The main content area has a light gray background and contains several input fields, each highlighted with a red rectangular box:

- ユーザー名**: A text input field containing "test1".
- パスワード**: A password input field with a redacted password represented by dots.
- サーバー**: A text input field containing "pop.(m.)ictv.ne.jp".
- ポート**: A text input field containing "110".
- セキュリティの種類**: A dropdown menu with "なし" selected.
- サーバーからメールを削除**: A dropdown menu with "〇日後(に削除)" selected.

At the bottom of the screen, there are two navigation arrows: a left-pointing arrow on the left and a right-pointing arrow on the right. The right-pointing arrow is highlighted with a red rectangular box, indicating it should be tapped to proceed.

9. 「送信サーバーの設定」画面にて、以下の様に設定し、右下の三角形をタップします。
- SMTPサーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
  - ポート → 「587」を指定します。
  - セキュリティの種類 → 「なし」を選択します。
  - ログインが必要 → チェックを入れます。
  - ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
  - パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

アカウント設定

## 送信サーバーの設定

SMTPサーバー

smtp.(m.)ictv.ne.jp

ポート

587

セキュリティの種類

なし

ログインが必要

ユーザー名

test1

パスワード

.....

◀ ▶

10. 「アカウントのオプション」の画面に移動します。  
右下の三角形をタップします。



11. 「アカウントの設定が完了しました。」の画面に移動します。  
「あなたの名前」に送信したメールを受け取った方に表示される名前を入力し、  
右下の三角形をタップします。



12. 「設定」の画面に移動します。

自分のメールアドレスが表示されているのを確認し、左上の「←」をタップします。



以上で完了です。